



Stockholmspolisens Skytteförening

Instruktion Skjutstationschef Fältskjutning

Du är **chef** på skjutstationen. Tänk på att **DU** är ansvarig för säkerheten. Uppträd vänligt men bestämt. Prata inte i onödan. Svara endast på frågor som gäller skjutförutsättningen.

Din placering skall vara mitt bakom patrullen när du kommenderar.

Kommandoord	Anvisning
Patrull fram	Från haltpålen när patrullen är samlad. Ta emot skjutkorten (pärmen)
Ta plats vid nummerpålarna Välkomna till skjutstation X	
Vi visar målen	Riktning mot målen tillåten
Något oklart med förutsättningarna?	Svara på frågor om förutsättningarna
Jag påminner om 45°	I förekommande fall
Ladda	
Alla klara	Om svar nej, fråga om efter ca 15 – 20 sekunder. (Titta vad som händer, om skytten uppenbart inte är klar fråga inte om förrän skytten är klar)
Tio sekunder kvar	OBS inget ”nu” Sju sekunder därefter
Färdiga	Tre sekunder därefter
Eld	Då fasta mål förekommer eller då 45° utgångsställning gäller
Målspelet börjar = eldkommando	Vid rörliga mål
Eld upphör	Under de 3 sista sekunderna av skjuttiden Då fasta mål förekommer
Eld upphör	Efter skjuttidens slut (vid rörliga mål)
Patron ur PROPPA	
Kontroll	Skyttarna visar upp proppat vapen och tomt magasin. OBS revolver proppas/bricka sätts i efter inspektion
Anvisa skyttarnas arbetsuppgifter vid markeringen	
Markera	

Efter markeringen: Tacka för visat intresse. Återlämna skjutkorten och anvisa väg till nästa skjutstation.

Regler:

Vapenhantering:

Vapen skall bäras i hölster eller väska. Magasin får (bör) fyllas på mellan skjutstationerna. Vapen får tas ur hölster/väska när skytten intagit skjutplatsen. Propp/Bricka får tas ut vid kommandot **Ladda**.

Eldavbrott:

Om skytt vill skjuta om vid eldavbrott skall denne omedelbart sänka vapnet i skjutriktningen samt sträcka upp den fria handen. Ingen annan åtgärd får vidtas av skytten. Efter "Eld upphör" anmäler skytten "**Eldavbrott**".

Om synbart matnings- eller utkastningsfel upptäcks (ex patron eller hylsa fastnat) får omskjutning ske. Om inget fel syns tar skjutstationschefen emot vapnet med mynningen riktad rakt fram (utan att röra mekanism eller ev säkring) och gör ett avfyringsförsök vid sidan av målet.

Vid eldavbrott med revolver görs inte avfyring, utan det kontrolleras att hanen är i framfört läge. Om vapnet inte avfyras kontrollerar stationschefen att vapnet är osäkrat (gäller de vapen som har säkring).

Därefter kontrolleras att magasinet är fullt infört varefter pistolmagasinet tas ur och det kontrolleras att max 5 patroner finns i detta. I revolver skall en patron ha märkbart anslag. Vid eldavbrott på pistol med double-action funktion görs inte avfyring, utan skjutstationschefen kontrollerar att hanen är i framfört läge och att vapnet inte är säkrat.

Därefter förfärs enligt ovan. Utmatad patron tas om hand och kontrolleras. Patronen skall ha ett märkbart anslag.

Omskjutning får ske.

Målen kritas och klistras (utan markering) för den skytt som haft eldavbrott, varefter omskjutning omedelbart sker av berörd skytt.

Om vapnet avfyras eller om i revolver ingen patron har märkbart anslag får **omskjutning inte ske**. Markering genomförs.

Godkänd omskjutning skall noteras på baksidan av skjutkortet (t ex "station 3 eldavbrott" samt skjutstationschefens signatur). På framsidan görs en ring runt skjutresultatet på den station där eldavbrottet inträffat. Omskjutning på grund av eldavbrott får göras 1 gång under en tävling (start). Eventuell särskjutning räknas som separat start.

Säkerheten:

Säkerheten är det primära allt annat är av underordnad betydelse. Om du ser någon som uppträder på sådant sätt att säkerheten äventyras ingrip, var inte rädd för att påpeka sådant som påverkar säkerheten. Allvarliga brott mot säkerhetsbestämmelserna skall rapporteras till tävlingsledningen. Håll huvudet kallt när något krånglar, t.ex vid eldavbrott, glöm inte att kontrollera de andra skyttarnas vapen först, skicka inte fram någon funktionär utan att ha kontrollerat alla vapen.

Sportslig rättvisa:

Tävlingen är till för skyttarna inte för arrangörerna. Eftersträva att förhållandena är så lika som möjligt under hela tävlingen. Kommandon skall vara lika under hela tävlingen och vara lika på alla stationer. Bedömningen av träffar skall vara konsekvent, träff som inte kan dömas ut är inne. Använd tolk när så erfordras. Om det av någon anledning begärs omskjutning på stationen och det är befogat (du har gjort fel med tiden, eller något sådant) skall alla i patrullen skjuta om. Endast om enskild skytts mål gått sönder, skjuter bara denna skytt om. Vid eldavbrott glöm inte att markera på skjutkortet.

Vid eldavsrott gäller följande för att få skjuta om.

Omskjutningschansen.

Omskjutning ”JA”

Ingen markering på skjutkortet om tidigare omskjutning.

Pistol

- Synligt matnings eller utkastarfel, hylsa eller patron i kläm.
- Inget fel syns. Nytt avfyringsförsök - skottet avfyras ej.
Osäkrat
Magasinet fullt isatt
Högst fem patroner i magasinet
Patron eller hylsa i patronläget

Revolver och vapen med double-action.

- Hanen framförd
- Märkbart anslag på patronen

Omskjutning ”NEJ”

Pistol

- Inget synligt fel. Nytt avfyringsförsök - skottet avfyras.
- Säkrat
- Magasinet ej helt infört
- Tomt magasin. Ingen patron i patronläget.

Revolver och vapen med double-action.

- Hanen ej framförd
- Inget märkbart anslag på patronen

Efter genomförd omskjutning MARKERA på skjutkortet.